

流体学校参加者の皆様へ

ネットワークへの接続について

天文台の無線 LAN に接続するには手順 1.を、CfCA のスーパーコンピュータに login するには手順 2. および 3. を行います。

1. 国立天文台ネットワーク WiFi への接続するための情報は以下の通りです。

SSID：naoj-open

パスワード：この一般 wifi 用の今週のパスワードは当日配布いたします。

2. CfCA vpn へ接続する。

<http://www.cfca.nao.ac.jp/content/hpc> ネットワークへの接続方法を参照し、cfca の vpn へ接続します。これは(A)と(B)の 2 ステップからなります。

(A) 共同利用でこれまで一度も CfCA の vpn に接続したことがない場合は、web の記述に沿って、Cisco Anyconnect をインストールを行います (Mac・Windows の場合)。インストール済みの場合は飛ばして次へ。

(B) Anyconnect を起動し、CfCA vpn へ接続します。

vpn サーバー: cfcavpn.cfca.nao.ac.jp

ユーザー名: CfCA 共同利用計算機のアカウント名

パスワード: VPN パスワード(年度毎に変更)欄の文字列

講習会を申込時にアクセスしたサーバー<http://www.cfca.nao.ac.jp/>に接続し、「ログインはこちら」からログインしたのち、「ビュー」欄を参照すると、下から 3 行目に CfCA 共同利用計算機のアカウント名、下から 2 行目に VPN パスワードが見えます。

3. ターミナルを立ち上げて、ssh を用いてスーパーコンピュータ xc30 システム

に接続します。

ターミナルのアプリは、ターミナル (OS-X)、 Windows では teraterm など

(1) ssh CfCA 共同利用計算機のアカウント名@xc.cfca.nao.ac.jp

(2) メールで連絡された共同利用計算機群へログインするためのパスワード (NIS パスワード)を入力 (2(B)のものとは別)

大学等の外部のネットワークからであっても、手続き 2 は実行することができます。Anyconnect のインストールと CfCA vpn サーバーへの接続テストは済ませて講習会にご参加ください。